






В ИШ необходимо создать 2 WSL канала на один депозитарный код и один криптопрофиль.

В настройках для первого канала указать URL-адрес Интернет-соединения ([Раздел 1, Приложение 2- Анкета НРД, Правила ЭДО](#)), для второго - URL-адрес для выделенного канала ([Раздел 5, Приложение 2- Анкета НРД, Правила ЭДО](#)).

Важно! Одновременно может быть запущен (проставить «галочку») только один WSL канал, второй должен быть остановлен, иначе входящие пакеты задублируются.

Для обоих каналов указать путь к одной рабочей папке.



Настройку каналов можно произвести на двух разных рабочих местах (компьютерах). В этом случае на каждом локальном рабочем месте настраивается только один WSL-канал с обязательным соблюдением условий, указанных выше. Оба должны быть подключены к одной БД под PostgreSQL и иметь одинаковые криптопрофили. **Важно! В любой из схем резервирования сначала надо проверить работоспособность каждого WSL канала (или каждого ИШ) отдельно, чтобы убедиться, что все настройки корректны.**